



UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO




Tutorial para Configurar o Navegador com o Proxy da UNEMAT

Configuração do Navegador Internet Explorer Versão 36.0.1985.143 m

As instruções a seguir é um auxílio para configuração do Navegador Internet Explorer para acesso ao Portal da Capes, de máquinas de fora da INFOVIA-UNEMAT.

a) Abra o Navegador **Internet Explorer**.

b) Conforme a imagem abaixo, clique no ícone , e depois em "**Opções de Internet**".




DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DATI

· Av. Tancredo Neves. 1095. Cavalhada. Cáceres-MT. 78200-000

☎ (65) 3221-0078 - e-mail: suporte@unemat.br



c) Na janela “Opções de Internet” que abrir clique na aba “Conexões”, depois clique em “Configurações da LAN”.



d) Na janela “Configurações da Rede Local (LAN)”, marque a caixa “Usar um servidor proxy para rede local (estas configurações não se aplicam a conexões dial-up ou VPN)”, digite onde tem “Endereço” periodicoscapes.unemat.br e “Porta” **3128**, conforme exemplo abaixo.





UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



e) Após configurar o Proxy, reinicie o navegador, ao abrir aparecerá uma janela, como a abaixo, para colocar as credenciais do login. Informe o login: **unemat** (tudo minúsculo) e a senha: **periodicos** (tudo minúsculo e sem acento) e clique no botão "**fazer login**".

Autenticação obrigatória

O servidor http://periodicos.unemat.br:3128 requer um nome de usuário e senha. O servidor diz: Squid.

Nome de usuário: unemat

Senha: *****

Fazer login Cancelar

f) A partir deste momento você poderá navegar pelo portal da **CAPES**. Lembre-se que com esta configuração você fará toda a navegação através do **Proxy da UNEMAT**, isso poderá acarretar em uma diminuição de performance da sua Internet.

g) Para voltar à função normal do seu navegador, siga os passos (a), (b), (c) e (d) e altere conforme a figura abaixo: Deixar o campo de "**Servidor Proxy**" desmarcado.

Configurações da Rede Local (LAN)

Configuração automática

A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática.

Detectar automaticamente as configurações

Usar script de configuração automática

Endereço:

Servidor proxy

Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN).

Endereço: periodicoscapes Porta: 3128 Avançadas

Não usar servidor proxy para endereços locais

OK Cancelar