



UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO




Tutorial para Configurar o Navegador com o Proxy da UNEMAT

Configuração do Navegador Mozilla Firefox versão 31

As instruções a seguir é um auxílio para configuração do Navegador **Mozilla Firefox** para acesso ao Portal da Capes, de máquinas de fora da INFOVIA-UNEMAT.

a) Abra o Navegador Mozilla Firefox.

b) Conforme a imagem abaixo, clique no ícone , e depois em "Opções".






UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



c) Na janela “Opções” que abrir clique em “Avançado”, depois clique na aba “Rede” e depois clique no botão “Configurar Conexão”.





UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



d) Na janela “Configurar conexão”, marque a opção “Configuração manual de proxy”, digite onde tem “HTTP:” **periodicoscapes.unemat.br** e “Porta” **3128**, conforme exemplo abaixo.

Configurar conexão

Acesso à internet

Sem proxy

Autodetectar as configurações de proxy para esta rede

Usar as configurações de proxy do sistema

Configuração manual de proxy:

HTTP: Porta:

Usar este proxy para todos os protocolos

SSL: Porta:

FTP: Porta:

SOCKS: Porta:

SOCKS v4 SOCKS v5 DNS remoto

Sem proxy para:

Exemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

Endereço para configuração automática de proxy:

Não pedir confirmação da autenticação se senha estiver memorizada



UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



e) Após configurar o Proxy, reinicie o navegador, ao abrir aparecerá uma janela, como a abaixo, para colocar as credenciais do login. Informe o login: **unemat** (tudo minúsculo) e a senha: **periodicos** (tudo minúsculo e sem acento) e clique no botão "**fazer login**".

Autenticação obrigatória

O servidor http://periodicos.unemat.br:3128 requer um nome de usuário e senha. O servidor diz: Squid.

Nome de usuário: unemat

Senha: *****

Fazer login Cancelar

f) A partir deste momento você poderá navegar pelo portal da **CAPES**. Lembre-se que com esta configuração você fará toda a navegação através do **Proxy da UNEMAT**, isso poderá acarretar em uma diminuição de performance da sua Internet.

g) Para voltar à função normal do seu navegador, siga os passos (a), (b), (c) e (d) e altere conform altere conforme a figura abaixo: Deixar o campo de "**Servidor Proxy**" desmarcado.

Configurar conexão

Acesso à internet

Sem proxy

Autodetectar as configurações de proxy para esta rede

Usar as configurações de proxy do sistema

Configuração manual de proxy:

HTTP: periodicoscapes.unemat.br Porta: 3128

Usar este proxy para todos os protocolos

SSL: Porta: 0

ETP: Porta: 0

SOCKS: Porta: 0

SOCKS v4 SOCKS v5 DNS remoto

Sem proxy para:

localhost, 127.0.0.1

Exemplo: mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

Endereço para configuração automática de proxy:

Recarregar

Não pedir confirmação da autenticação se senha estiver memorizada

OK Cancelar Ajuda

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DATI

· Av. Tancredo Neves. 1095. Cavalhada. Cáceres-MT. 78200-000

☎ (65) 3221-0078 - e-mail: suporte@unemat.br